

Grundig M10 – update procedure

Minstens 1x per jaar is er de mogelijkheid tot updaten van het Grundig M10 navigatiesysteem. Check met enige regelmaat of er nieuwe updates beschikbaar zijn.

Lees de procedure aandachtig en stap voor stap door. Enkele details zijn erg belangrijk!

De update kan enkel uitgevoerd worden d.m.v. een Windows computer.


1. Start de M10 op zonder hem aan de computer aan te sluiten. Als het systeem niet meteen doorstart, druk dan op “Navigatie”.

Het serienummer is nodig om updates te verkrijgen. Hieronder is te zien waar het serienummer te vinden is.




2. Noteer het serienummer op een blaadje (dit zijn 32 karakters vóór en 6 karakters ná de streep) en bewaar (!) dit nummer. Het serienummer wijzigt na elke update.

De M10 dient in de hoofdininstellingen onder “USB” op “Mass Opslag Modus” te staan. Zie hieronder hoe dit te controleren.



3. Zorg in de hoofdininstellingen dat “Mass Opslag Modus” aangevinkt is.



4. Schakel nu de M10 uit, leg deze weg en start de computer op.
5. Maak 2 nieuwe mappen aan op de computer. Noem deze “Mireo Kaarten” en “Mireo Licenties”.
6. Ga naar de update site <https://partners.mireo.hr/crm> en vul het serienummer in (gebruik enkel HOOFDLETTERS. Zie onderstaand voorbeeld). Druk vervolgens op “Find updates”. De beschikbare updates verschijnen nu zoals hieronder. (Pas op!!! Updates zullen ook verschijnen als het serienummer niet in hoofdletters ingevuld is, maar de licenties zullen niet door de M10 geaccepteerd worden.)

Enter your device ID

415434583048485F3000203031300876-8FFT14

Find updates

Updates are available for your device.

DP, maps: OSM Europe released on 29-2-2016

[Download all licences for this update](#)

IMPORTANT: Please check the navigation software version on your device. If it's older than 4.78, you'll need to update it as well.

[Download software update](#) [Update instructions](#)

File	Version	Size	
Ukraine OS Cell 2015.12	1512.01	104.40 MB	download file
Turkey OS Cell 2015.12	1512.01	83.68 MB	download file
Switzerland OS Cell 2015.12	1512.01	50.92 MB	download file
Sweden OS Cell 2015.12	1512.01	127.10 MB	download file
Spain OS Cell 2015.12	1512.01	100.08 MB	download file

Gebruik nooit de licenties van een ander navigatiesysteem of een eerdere update, de licenties zijn uniek per systeem en per update.

7. Download de licenties door de link "[Download all licences for this update](#)" te gebruiken.
8. Pak de gecomprimeerde map uit (extract files).
9. Kopieer alle 41 (!) uitgepakte licenties naar de map "[Mireo Licenties](#)". De licenties hebben de extensie ".mcp".
10. Er kan nu gekozen worden voor de kaarten van de landen naar keuze. De kaarten moeten per stuk gedownload worden door op de link "[download file](#)" te klikken achter het land naar keuze.
11. Zorg ervoor dat de gedownloade kaarten in de map "[Mireo Kaarten](#)" terecht komen. De kaarten hebben de extensie ".cpf".
12. Sluit de M10 aan de computer aan en start de M10 op. Het hoofdmenu verschijnt op de navigatie.
13. Zoek de M10 op de computer op. De map "Dontpanic" wordt nu weergegeven met eventueel meerdere bestanden.
14. Open de "Dontpanic" map. Hier staan een aantal bestanden en minstens de drie mappen "Langs", "Voices" en "Maps". Open de map "Maps" en verwijder hierin alle bestanden zodat de inhoud van de map "Maps" leeg is.
15. Zorg ervoor dat alle 41 licenties (.mcp) vanuit de map "[Mireo Licenties](#)" in de map "Maps" terecht komen.
16. Zorg er vervolgens voor dat de gedownloade kaarten (.cpf) vanuit de map "[Mireo Kaarten](#)" ook in de map "Maps" terecht komen.
17. Ontkoppel de M10 van de computer (!) en druk op "Navigatie".

De M10 is nu klaar om te navigeren met de laatste updates.